

HOW TO AMAN_RedSYS®

Einstellen von eBay-Lagerabverkäufen

1. Module / Commerce / eBay / Auktionen


Hier findet man die Übersicht aller eBay Auktionen.

Sobald folgende Kriterien erfüllt sind, kann von einer bestehenden eBay-Auktion zu einem Artikel ein Lagerabverkauf gestartet werden:

- Artikel muss auf Lager sein.
Zur Berechnung des Lagerbestands wird der Wert aus der Inventurliste herangezogen und von diesem die reservierten und verkauften Artikel abgezogen.
Ist aktuell kein Artikel im Lager, kommt folgende Meldung: „Der in der Auktion angebotene Artikel ist im Lager nicht mehr verfügbar.“

- Die Auktion, zu der ein Lagerabverkauf gestartet werden soll, darf keine Kopie sein. Für den Lagerabverkauf muss eine Auktion herangezogen werden, ein „Master“ ist, das erkennt man in der Auktions-Übersicht an den entsprechenden Häkchen/Flags. (*Tipp: Über „erweiterte Suche“ kann man sich nur die Original-Auktionen anzeigen lassen*)

Die Einstellungsmöglichkeiten zum Lagerabverkauf eines Artikels sind in der Detailansicht der eBay-Auktion ersichtlich (Reiter „Lagerabverkauf“):



Beim Aktivieren eines Lagerabverkaufs müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Pflichtfelder:
 - Anzahl der anzulegenden Kopien pro Durchlauf
 - Lagerabverkauf von (Datum muss in der Zukunft liegen)
 - Lagerabverkauf bis (Datum muss nach dem „von“ Datum liegen)
 - Maximal zulässige Kopien (gesamt)
 - Maximal zulässige eBay-Gebühren in EUR (gesamt)
- Das Datum „Lagerabverkauf bis“ muss außerdem größer sein, als das Datum des Auktionsendes, erst nach Auktionsende der Masterauktion startet der Lagerabverkauf

Im Protokoll der Master-Auktion (vgl. Screenshot) sieht man die automatisch eingestellten Auktion und die Bearbeitungsvorgänge am

Lagerverkauf; dieser Reiter steht nur bei Masterauktionen zur Verfügung

Der CronJob zum Einstellen der Auktionen aus Lagerabverkäufen läuft zwei mal pro Stunde.

Zusätzliche Hinweise:

Der RedSYS CronJob für die Duplizierung der Auktionen liegt im RedSYS Cron Verzeichnis und heißt standardmäßig:

duplicateEbayAuctions.php

Es muss der MasterCron für das RedSYS aktiviert sein. Die entsprechenden Logfiles für den Cron findet man in der cron.log im log Verzeichnis des RedSYS (bitte redsys.conf entsprechend ansehen und Pfade auslesen)